

DynaFont Type X
PSL-CID 150
ユーザーズマニュアル

c o n t e n t s

はじめに	3
インストールの前に	5
インストールの注意事項	7
インストール方法	8
削除方法	12
サンプル出力	14
カスタマーサービス	16



1 はじめに

この度は、DynaFont Type X PSL-CID150をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。ご使用につきましては、同封されています使用許諾契約書、本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただいた上ご使用いただきますようお願いいたします。また、ユーザー登録は同梱のユーザー登録用紙でのFAX送信及びホームページ(<http://www.dynacw.co.jp>)にて登録をお受けしております。

■DynaFont Type X PSL-CID150(中・低解像度用 1200dpi以下)の特長

- Adobe社が開発したフォント技術であるCIDフォーマットの中・低解像度用ポストスクリプトフォントです。CIDフォントに対応した解像度1200dpi以下のポストスクリプトプリンタまたはRIPにインストールして使用できます。
- 収録全150書体から何書体でもインストール可能です。
 - ※プリンタハードディスクの容量を超えてインストールすることはできません。
 - ※最初にお決めいただいた1台の出力デバイスにのみインストールすることができます。
- 本パッケージにはスクリーン用 (Macintosh本体) 書体として、ATM-CIDフォント『DynaFont Type X ATM-CID150』が1ユーザーライセンス付属しています。

■ご注意

- 本製品はパッケージ内の使用許諾契約書に従って使用するものとします。
- 本製品は、DynaFont TrueType版『DynaFont Type X TrueType150』からの出力には対応しておりません。
- 改良のため、本製品のデザイン及び仕様は予告なく変更する事があります。
- Apple、Mac、Macロゴ、Macintosh、Mac OS、TrueType、漢字Talkは米国その他の国で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- Adobe、Adobe Type Manager、ATM及びPostScriptはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

- PowerPCは、IBM Corp.の米国およびその他の国の登録商標または商標です。
- 平成書体は(財)日本規格協会文字フォント開発普及センターの知的財産で、各DynaFontは、ダイナコムウェア株式会社で使用許諾を受け開発・販売しています。
- DCP書体は(株)システムグラフィの編集著作物で、ダイナコムウェア株式会社で使用許諾を受け開発・販売しています。
- 名前が同じ他社製フォントとの互換性はありません。
- その他記載されている会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です。



2 インストールの前に

■必要なハードウェア

- ・ PostScriptレベル2 (バージョン2015以上) またはPostScript3を搭載したCID対応出力デバイス
- ・ 1 書体につき3MB~12MBの空き容量を持つプリンタ/RIPハードディスクドライブ

■インストールに必要な環境

- ・ Mac OS 7.6~9.x日本語版のシステム環境
- ・ 上記システムに必要なRAMを有する68K、PowerPCまたはPowerPC G3/G4搭載のMacintosh
- ・ CD-ROMドライブ
- ・ フロッピーディスクドライブ (キープロテクトFDに対応したUSB対応FDドライブ)

※キープロテクトに対応したUSB対応FDドライブでインストールする場合は、USB Floppy Enabler ver2.1.2が必要です。このUSB Floppy Enablerは、Pace社ウェブサイト (<http://www.paceap.com/>) からダウンロードしインストールしてください。

■対応するスクリーンフォント

- ・ 本製品に付属する『DynaFont Type X ATM-CID150』および製品版『DynaFont Type X ATM-CID150』に対応
 - ※アプリケーションの「字体切り換え」「詰め」機能を使用しない場合は、『DynaFont Type Museum ATM-CID100』の100書体にも対応します。
 - ※ATM-CIDフォントを使用する場合は、別途Adobe Type Manager 4.0.2J以降 (Mac OS 9以降使

用時はAdobe Type Manager 4.5.2J以降)が必要です。詳細はATM-CIDフォントのマニュアルを参照してください。

■文字セット

漢字 Talk6 の文字セット



3 インストールの注意事項

- 一台の出力デバイスでご使用ください

本製品は最初にお決めいただいた1台のプリンタまたはRIPのみでご使用いただけます。複数台のプリンタまたはRIPではご使用いただけません。出力デバイスの変更、インストールディスクの交換等には別途手続きが必要です(有料)。

- インストール中のプリンタの状態について

ネットワーク上でプリンタを共有している場合、インストール中に他のコンピュータからプリントアウトが行われないう気を付けてください。インストール中はトナーの交換等の作業を行わないでください。



4 インストール方法

- ①アップルメニューから「セレクト」を選び、インストール先の出力デバイスを選択します。



※このときなるべく新しいバージョンの「LaserWriter 8」か「AdobePS」を選択することをお勧めします。

- ②インストーラフロッピーディスクのロックをはずしてフロッピーディスクドライブに挿入し、『DynaFont Type X PSL-CID150』CD-ROM (Disc1またはDisc2) をCD-ROMドライブに挿入します。

※Disc1には「基本書体」「筆書系書体」、Disc2には「POP系書体」「その他」「DC書体」が収録されています。インストールしたい書体が収録されているDiscをCD-ROMドライブに挿入してください。

- ③[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。



インストーラ

④ [DynaFont Installer] ウィンドウが表示されます。



⑤ [プリンタ情報] の以下の項目を確認します。

- ・ [機種名] : 選択している出力デバイスが正しいか確認します。
- ・ [ディスク空き容量] : ハードディスクにフォントをインストールする空き容量があるか確認します。

⑥ [プリンタ情報] の [ディレクトリ] と [ディスク] を設定します。これはフォントのインストール先を指定するオプションです。

- ・ [ディレクトリ] : ハーレクインRIP (Harlequin RIP) にインストールする場合のみ [ハーレクイン (SW)] に変更します。
- ・ [ディスク] : 大日本スクリーン製造のRIP「Trueflow」にインストールする場合のみ、「0」に変更します。
プリンタ/RIPに複数のハードディスクが接続されており、そのうち特定のハードディスクにインストールしたい場合、インストール先ハードディスクの番号 (SCSI IDの番号) を選択します。


【ハーレクインRIP (Harlequin RIP) にインストールする場合】

ディレクトリ — 必ず「ハーレクイン (SW)」を選択
 ディスク — 必要な場合、ハードディスクの SCSI ID を選択

【大日本スクリーン製造のRIP「Trueflow」にインストールする場合】



【上記以外の出力デバイスにインストールする場合】



⑦インストールしたいフォントのチェックボックスをクリックして選択します。

- ・「基本書体」「筆書系書体」等、分類名の左にあるチェックボックス () をクリックすると、その分類に含まれるすべての書体が選択できます。
- ・三角のボタン (▶) をクリックすると各書体が表示され、1書体ずつ選択できます。
- ・選択した書体(または分類)のチェックボックスを再度クリックすると選択を取り消すことができます。



フォント名の前についている [3] という数字は、インストールの残り回数を示しています。インストールを行うと数字が減り、この数字が [0] の状態でインストールすることはできません。インストーラを使ってフォントを削除した場合に限り残り回数の数字が回復します。

- ⑧ [実行] ボタンをクリックします。初回インストールの場合、次のような画面が表示されます。[OK]をクリックした後は他の出力デバイスへの変更はできなくなります。



- ⑨ [OK] ボタンをクリックすると選択したフォントのインストールが開始されます。インストール中はインストールの状況を示す画面が表示されます。



- ⑩ インストールが終了すると、[DynaFont Installer] ウィンドウに戻ります。[終了] ボタンをクリックします。



以上の作業を行ってもインストールができない場合は、テクニカルサポートまでお問い合わせください。



5 削除方法

- ①アップルメニューから「セレクト」を選び、フォントがインストールされている出力デバイスを選択します。
- ②インストーラフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
※削除の場合、CD-ROMは挿入する必要はありません。
- ③[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。[DynaFont Installer]ウィンドウが表示されます。
- ④[モード]プルダウンメニューから[削除]を選択します。



- ⑤[プリンタ情報]の[ディレクトリ]と[ディスク]を、「4.インストール方法」の手順⑥で行った設定と同様に変更します。
- ⑥削除したいフォントのチェックボックスをクリックし選択します。


※インストールされているフォントのみが黒い文字で表示されます。



⑦[実行]をクリックします。選択したフォントの削除が実行されます。



⑧削除が終了すると[DynaFont Installer]ウィンドウに戻ります。インストールの残り回数を示す数字も回復します。[終了]ボタンをクリックします。





6 サンプル出力

- ①アップルメニューから「セクタ」を選び、フォントがインストールされている出力デバイスを選択します。
- ②インストーラフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
- ③[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。[DynaFont Installer]ウィンドウが表示されます。
- ④[モード]プルダウンメニューから[サンプル印字]を選択します。



- ⑤[プリンタ情報]の[ディレクトリ]と[ディスク]を、「4.インストール方法」の手順⑥で行った設定と同様に変更します。
- ⑥サンプル出力したいフォント名のチェックボックスをクリックし選択します。
※インストールされているフォントのみが黒い文字で表示されます。



- ⑦[実行] ボタンをクリックするとサンプル出力が開始されます。
印字サンプルは各書体 1 枚出力されます。



7 カスタマーサービス

ダイナコムウェア株式会社では、DynaFont ユーザの皆様のご質問に対応させていただくため、テクニカルサポートを開設しております。DynaFontをはじめ弊社製品をご使用いただくにあたり、疑問やご質問などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

※本サービスをお受けになるには、ユーザー登録が必要です。パッケージに同梱されているユーザー登録用紙または弊社ホームページにてユーザー登録を行ってください。
またユーザー登録およびお問い合わせの際には製品番号が必要となります。製品番号はマニュアル、ユーザー登録用紙、障害報告書に記載されている番号をご参照ください。これらを大切に保管しておくか、製品番号を控えておくようお願いいたします。

※ダイナコムウェア株式会社の提供する各種サポートは、日本国内でのみご利用いただけます。

■ダイナコムウェア株式会社 テクニカルサポート

FAX 03-3224-3474

E-Mail info-jp@dynacw.co.jp (ご購入前の製品に関するご質問)

tech-support@dynacw.co.jp (ご購入後の技術的なご質問)

(サポート開設時間：祝祭日および弊社休業日を除く月曜日～金曜日10:00～12:00、13:00～17:00)

■ダイナコムウェア株式会社 ホームページ

URL <http://www.dynacw.co.jp>

DynaFont Type X
PSL-CID150
ユーザズマニュアル

2004年10月 第2版第1刷発行

発行 ダイナコムウェア株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル

©2004 **ダイナコムウェア株式会社**

Printed in Taiwan

本書の全部または一部について無断で複製、転載することは禁じられています。